

## Virtsanäytteen anto-ohje

1881 U- Kemseul , 3268 U- Tutk-1, 3269 U - Tutk-2, 3270 U- Tutk-3, 1155 U- BaktVi

### Esivalmistelu

Luotettavan tuloksen saamiseksi suosittelemme virtsanäytteeksi aamuvirtsaa tai vähintään neljä tuntia rakossa ollutta virtsaa. Oireita aiheuttavassa virtsatieinfektiossa näytteen voi ottaa alle neljä tuntia rakosta olleesta virtsasta, jos pidättäminen on vaikeaa. Runsasta nesteen nauttimista 8 – 12 tuntia ennen näytteenottoa tulee välttää, sillä se laimentaa virtsaa, jolloin tutkimuksista voidaan saada virheellisiä tuloksia. Käytössä oleva antibioottihoito vaikuttaa tuloksen tulkintaan.

### Alapesu

#### 1. Naiset

Peskaa kätenne. Levittäkää häpyhuulenne ja tehkää huolellinen alapesu juoksevalla vedellä ilman saippuaa tai muuta pesuainetta. Kuivatkaa paperilla edestä taaksepäin suuntautuvalla kevyillä vedoilla. Kuukautisten aikana käyttäkää tamponia

#### 2. Miehet

Peskaa kätenne. Vetäkää esinahka taakse ja tehkää huolellinen virtsaputken suun pesu juoksevalla vedellä ilman saippuaa tai muuta pesuainetta. Kuivatkaa kevyesti paperilla.

### Näytteen anto

Avatkaa näytepurkin kansi. Purkin ja kannen sisäosaan ei saa koskea. Laskekaa aluksi virtsaa WC-pyttyyn. Virtsasuihkua katkaisematta kerätkää näytettä vähintään purkin puoliväliin. Loput voitte laskea WC-pyttyyn.

### Näytteen käsittely



Kuva 1.



Kuva 2.



Kuva 3.

**Kuva 1.** Sulkekaa purkki huolellisesti. Avatkaa kannen sulkijatarra.

**Kuva 2.** **Näyteputkea/-putkia EI saa avata!** Painakaa näyteputki korkki edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu putkeen. Pitäkää putkea paikoillaan niin kauan, että nestepinta putkessa ei enää nouse. Poistakaa putki ohjainkuopasta. Toistakaa sama kaikilla pakkauksesta löytyvillä putkilla (1- 2 kpl).

Ylimääräisen virtsan voi kaataa WC-pyttyyn. Purkin voi hävittää kodin sekajätteen mukana.

**Kuva 3.** Kääntäkää näyteputkea/-putkia 6-8 kertaa ylösalaisin, niin, että ilmakupla kulkee putken/putkien päästä päähän.

Säilyttäkää putkia jääkaapissa (+2 - +8 C) ennen laboratorioon tuomista. Toimittakaa täytetyt putket henkilötietotarralla (nimi ja henkilötunnus) varustettuna laboratorioon saman päivän aikana.